Установка и регистрация ПО "UniServer AUTO"

Установка и регистрация лицензии

1. Запустите установочный файл **SetupUniServerAUTO_*.exe**.
2. Следуйте инструкциям мастера установки. На странице компонентов выберите пункт «Полная инсталляция», как показано на изображении ниже.



3. По завершении установки будет ссылка на Web-сервер. Откройте страницу сервера и авторизуйтесь (по умолчанию это **http://127.0.0.1:8087**), используя логин: **admin** и пароль: **admin**.
4. Чтобы зарегистрировать программный продукт, зайдите в меню **«О программе»**. Скопируйте **Код компьютера**.

Обратите внимание, код компьютера находится на вкладке программы **UniServer AUTO «О программе»**. Использование кода компьютера ОС Windows приведет **к потере PIN-кода**.



5. Далее необходимо зайти на сервер лицензирования **http://lic.vesysoft.ru** и пройти процедуру **«Регистрация. Первый запуск»**. Данные для регистрация - PIN коды вы должны получить при приобретении продукта
6. Получите код регистрации, с помощью мастера регистрации
7. На странице «О программе» нажмите кнопку **«Добавить код регистрации»** и введите полученный код. После этого нажмите F5 (обновить) и на странице отобразится информация о лицензии.

> Обратите внимание на тип и номер лицензии окне регистрации. Он может отличаться в зависимости от типа лицензии приобретенного Вами продукта.

8. На этой же странице в блоке состояния сервера нажмите кнопку **«Перезапуск сервера»**.

Установка ПО "Центр запуска UniServer AUTO"

1. Запустите установочный файл **AppUniServer_distrib.exe**.



2. Следуйте инструкциям мастера установки.
3. По завершении установки откроется приложение **Центр запуска UniServer AUTO**.
   Далее воспользуйтесь инструкцией Запуск и работа в ПО "Центр запуска UniServer AUTO"

From:
http://docuwiki.vesysoft.ru/ - **База знаний**

Permanent link:
http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:install

Last update: **2025/08/14 14:51**