

# Настройка журнала (справочника) на использование СУБД "Microsoft SQL Server"

## Настройка параметров СУБД "Microsoft SQL Server"



Внимание! Перед настройкой обратите внимание на ограничения в использовании MSSQL Server.

Универсальные плагины Journal поддерживают версии **MSSQL Server** от **2000** до **2012**.

Для использования версии **MSSQL Server 2012** на клиентском ПК должен стоять драйвер «**ODBC Driver 11**» (По умолчанию в Windows 10 стоит ODBC драйвер «**SQL Server**» версии 10,) <https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=36434>


1. Установите СУБД **Microsoft SQL Server** (если не установлена).
2. В настройках безопасности MSSQL установите серверную проверку подлинности **Проверка подлинности SQL Server и Windows**
3. Создайте пользователя базы данных, установите ему проверку подлинности **Проверка подлинности SQL Server**, установите роли сервера **dbcreator** и **public**
4. Для удаленной СУБД (установленной не на одном ПК с ПО UniServer AUTO) также необходимо в диспетчере конфигурации SQL Server в настройках сетевой конфигурации включить протокол TCP/IP

## Настройка журнала




В данном руководстве настройка производится на примере журнала автовесов **AutoScaleJournal1**, для остальных журналов и справочников данного программного обеспечения настройка производится аналогичным образом.


1. Для настройки журнала на работу с СУБД **Microsoft SQL Server** откройте пункт меню «**Настройки**» → «**Журнал автовесов 1**» и выберите вкладку «**База данных**»



2. Включите использование СУБД **Microsoft SQL Server**, выбрав **База данных MSSQL Server**;



- 3. Укажите имя сервера базы данных;
- 4. Укажите логин для подключения к базе данных;
- 5. Укажите пароль для подключения к базе данных;
- 6. Укажите имя базы данных (без необходимости не изменяйте).
- 7. Имя основной таблицы базы данных (изменять не рекомендуется).
- 8. Нажмите **Сохранить**
- 9. Если база данных ранее не создавалась, то необходимо ее создать - нажмите кнопку **«Создать базу данных»**



СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ SQL SERVER


Имя базы данных:  
AutoScaleJournal1

Имя пользователя для подключения к серверу:  
UniServer


Пароль пользователя:  
123qw123

Создать базу данных

10. Перезапустите программу, открыв меню «**О программе**» и нажав на кнопку «**Перезапуск сервера**»



11. Откройте панель управления СУБД (например, **Microsoft SQL Server Management Studio**) и убедитесь, что программа создала таблицы базы данных.



На этом настройка журнала автовесов **AutoScaleJournal1** на работу с СУБД **Microsoft SQL Server** выполнена. Для того, чтобы перевести на СУБД **Microsoft SQL Server** остальные журналы и справочники, повторите шаги раздела «**Настройка журнала**» для каждого из них.

From:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - **База знаний**

Permanent link:

[https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:journal\\_mssql](https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:journal_mssql)

Last update: **2025/03/25 16:41**

